


Как настроить параметры Родительского контроля в Kaspersky Internet Security 2017

Родительский контроль – это компонент программы Kaspersky Internet Security 2017, при помощи которого можно установить ограничения доступа использования компьютера, программ и интернета для каждой учетной записи.

Как включить и настроить Родительский контроль


Чтобы настроить параметры Родительского контроля:

1. В окне Kaspersky Internet Security 2017 выберите **Родительский контроль**.




Если вы не знаете, как открыть окно программы, смотрите инструкцию в [статье](#).


2. При первом запуске компонента программа предложит задать пароль. Придумайте надежный пароль.




3. Укажите область действия пароля.




4. Если пароль был задан ранее, введите его и нажмите **Войти**. Если вы забыли пароль, [следуйте рекомендациям из статьи по восстановлению](#).
5. Включите **Родительский контроль** и нажмите **Настроить ограничения** для необходимой учетной записи.



6. Чтобы установить уже сформированный набор ограничений для ребенка или подростка, нажмите на ссылку **Профиль** в нижней части окна программы.




7. Выберите уровень контроля.



Ограничение доступа к компьютеру

- Чтобы контролировать доступ, в блоках **Рабочие дни** и **Выходные дни** установите флажок на **Блокировать доступ** и укажите время.
- Чтобы ограничить количество часов, которые пользователь сможет проводить за компьютером, в блоках **Рабочие дни** и **Выходные дни** установите флажок **Разрешить доступ не более [значение] часов в день** и укажите количество часов.
- Чтобы периодически блокировать доступ к компьютеру, в блоке **Перерывы в работе** установите флажок **Делать перерыв каждые** и укажите периодичность и время, в течение которого доступ будет заблокирован.




Ограничение доступа к играм и программам

Блокировка запуска игр по возрастному рейтингу


- Чтобы блокировать запуск игр по возрастному рейтингу, установите одноименный флажок и выберите возрастную категорию.

Блокировка запуска игр (категория для взрослых)

- Чтобы блокировать запуск игр из категории для взрослых, установите одноименный флажок и нажмите на ссылку **Выбрать категории игр**.




- В окне **Блокировать игры по категориям** установите флажки напротив необходимых категорий.
- Нажмите на кнопку "стрелка назад", чтобы вернуться к установке параметров **Родительского контроля**.




Блокировка запуска определенных типов программ или настройка ограничений

Вы можете заблокировать запуск определенной программы или настроить правила для работы с программой.

- Чтобы заблокировать запуск указанных программ, в соответствующем блоке установите флажки для типов программ или добавьте программу вручную (нажав на ссылку **Добавить программу в список**).
- Чтобы настроить правило работы программы, выберите из выпадающего списка **Разрешить**, **Блокировать** или **Ограничить**.



- Если вы выбрали **Ограничить**, в окне **Ограничение использования программы** настройте доступ по выходным и рабочим дням и перерывы в работе. Нажмите **Сохранить**.



Ограничение доступа в интернет

Контроль доступа в интернет

- Чтобы контролировать доступ в интернет, установите флажки **Ограничивать доступ в рабочие дни** / **Ограничивать доступ в выходные дни** и укажите время ограничения (например, до 5 часов с понедельника по пятницу и до 1 часа в субботу и воскресенье).

Контроль посещения сайтов


- Чтобы исключить из результатов поиска сайты с порнографией, эротикой, насилием и другим нежелательным содержанием, установите флажок **Включить безопасный поиск**.
- Чтобы контролировать посещение сайтов, установите флажок **Блокировать доступ к следующим веб-сайтам** и сформируйте список адресов.

Безопасный поиск доступен в поисковых системах **Google**, **Bing**, **Yandex**, **Mail.ru**, **Yahoo.com** (английская версия), **Youtube.com** (английская версия), **ВКонтакте**.

Kaspersky Total Security не поддерживает безопасный поиск в поисковой системе **youtube.com**, если пользователь вошел в систему под своей учетной записью. Если пользователь не вводил данные учетной записи (то есть работает в системе анонимно), то продукт поддерживает безопасный поиск в системе **youtube.com**.


Контроль загрузки файлов

- Чтобы ограничить загрузку файлов определенных категорий, в блоке **Ограничение загрузки файлов** установите флажки:
 - **Программы.**
 - **Архивы.**
 - **Аудио.**
 - **Видео.**




Контроль переписки в социальных сетях

- Чтобы контролировать переписку в социальных сетях (**Facebook, MySpace, Twitter**) выберите **Разрешить общение со всеми контактами, кроме запрещенных известных контактов** или **Запретить общение со всеми, кроме разрешенных известных контактов**.
- Нажмите на ссылку **Известные контакты**, чтобы запретить/разрешить переписку с определенными контактами.




Чтобы контролировать активность в программах, использующих защищенное соединение, должен быть выбран пункт **Проверять защищенные соединения по запросу компонентов защиты** (в окне **Настройка** – раздел **Дополнительно** – пункт **Сеть**).




Контроль содержания переписки

Контроль передачи персональных данных


- Чтобы контролировать передачу личных данных, установите флажок **Запретить передачу персональных данных третьим лицам** и нажмите **Изменить список персональных данных**.



- В окне **Контроль передачи данных** нажмите **Добавить**.




- Выберите **Название поля** и введите **Значение** (например, добавьте номер платежной карты, пересылка которого будет запрещена).
- Нажмите **Добавить**.




Контроль употребления ключевых слов

- Чтобы контролировать употребление определенных слов, установите флажок **Обнаруживать употребление ключевых слов** и нажмите **Изменить список ключевых слов**.




- В окне **Контроль употребления ключевых слов** нажмите **Добавить**.



- Введите **Значение** (например, добавьте слово "деньги").
- Нажмите **Добавить**.
- Закройте окно **Контроль употребления ключевых слов**.

Как выключить Родительский контроль

1. В правой нижней части экрана нажмите правой кнопкой мыши на значок программы. Если значок программы скрыт из области уведомлений, нажмите на кнопку **Отображать скрытые значки**.
2. Выберите пункт меню **Выключить Родительский контроль**, если вы хотите выключить контроль для текущей учетной записи.



2. Если для компонента был установлен пароль, в окне **Внимание!** введите пароль и нажмите на кнопку **Продолжить**.

